


**Q：グループ情報やバー情報の表示項目や文字サイズを変更するには？**

➤ 印刷すると、工程表の文字が小さすぎて見えにくい。そんなお悩みを解決致します。



**A1：グループ情報の文字サイズの変更**

➤ 標準の文字サイズポイントを変更すると、工程表に関連する全エリアの文字サイズを変更できます。


(注意点) この文字サイズ設定はファイル全体に関連する設定です。

グループ毎、ビュー毎等部分的な設定ではありません。

◆ [操作]

1) 「編集」メニュー>「オプション」>「単位」タブ>

「標準文字サイズ」のポイント数を変更する。



## A2 : バー情報の文字サイズと表示項目の変更

- 「バーレイアウト」ダイアログで、行内の段の高さ設定を変更することによって、バーチャートエリアの文字サイズとバーの高さを変更することができます。また、バー周りに表示させる項目を設定することができます。こちらはビュー毎に設定を変更することができます。

### ◆ [操作]

- 1) 「表示」メニュー→「バーレイアウト変更」をクリックする。
- 2) 「バーレイアウト」ダイアログで表示項目や高さを変更して「OK」をクリックする。

ビュー毎に表示させる項目や行高さを設定できます。行高さの変更に伴い、文字の大きさとバーの高さを変更することができます。

	高さ(%)	バーの種類	項目1	項目2	項目3
1段め	150	計画バー	初期計画 開始日-終了日		
2段め	100	最新バー	名称	第1資源名称	
3段め					
4段め					
5段め					

日付フォーマット  
 日  月/日

OK キャンセル

バーの種類（計画バー、最新バー（作業バーのこと）、進捗バー）と表示させる項目をプルダウンメニューから選択できます。

- ・表示できる項目はバー情報に設定した開始終了日などを含むすべての情報とバーが属するグループの情報等です。
- ・バー情報の備考に仕様書番号等情報を入力して表示させることも可能です。

日付に関する表示項目（開始、終了日等）の表示方法を選択することができます。

表示項目数：一行に5段まで、表示項目一行につき3項目まで設定できます。  
表示高さ：「高さ(%)」でバーの各段の高さと文字サイズを調整できます。

### [組み合わせ技]

グループエリアに情報をたくさん表示させたい場合はまず、

- ①A1の標準文字サイズを変更する方法で表示文字を小さくして情報をたくさん表示させ、
- ②A2のバーレイアウト変更でバーチャートエリアのみ文字高さを変更して大きく見やすくする。