

Q : 印刷時に出力日を自動的に表示させたい

- 今回は「BarChart Factory (バーチャートファクトリー) の差し込み印刷 ~印刷時に出力日を自動的に表示させる~」についてレクチャーします。差し込み印刷機能を利用すると、出力日に限らず工程's 側で定義した名称なども印刷時に表示させることができます。

A : 操作方法

◆差し込み事前準備をしましょう。


① 工程's 側のプロジェクト情報から印刷時に表示したい項目を設定しておきます。

印刷したい工程表を開いて [ファイル]メニュー > [プロジェクト情報]をクリックして[プロジェクト情報]ダイアログを開きます。

印刷時に表示させたい、作成日や作成者名などを設定しておきます。

② バーチャートファクトリー (枠付き帳票印刷機能) で、フィールド枠を設定したファイルを作成しておく。

バーチャートファクトリーを立ち上げてフィールド枠アイコンをクリックして、マウスドラッグで差し込み枠を作成し工程's > [プロジェクト情報]で設定した「値の名前」を入力する。作成後ファイルは保存しておく。




印刷時に表示させたい項目を設定
「値の名前」欄で定義した名前を
バーチャートファクトリーでフィールド
枠に入力すると印刷できる

- ①フィールド枠アイコン をクリック
- ②ドラッグして枠を作成
- ③工程's のプロジェクト情報で設定した「値の名前」を入力する

◆保存したバーチャートファクトリーファイルを利用して印刷しましょう。

- ① 作成した工程's ファイル側の工程図出力ウィザードで、工程図出力先に[BarChart Factory]と、作成した bcfx ファイルを選択、その他出力条件を設定して最後に[完了]ボタンをクリックすると、バーチャートファクトリーツールが立ち上がり印刷イメージ画面を表示します。編集モードに切り替えると、枠の編集やフォントサイズの変更を「図形のプロパティ」から実行することができます。



・工程's のプロジェクト情報で設定したデータが返される。
・枠のあり/なし、フォントサイズは編集できる。

Tips

◆フィールド枠のプロパティの設定で出力時の日付、時間などタイムスタンプを自動的に挿入することができます。

フィールド枠を右クリック>ショートカットメニュー[プロパティ]>[書式]タブ > [差し込みテキスト]で、現在日だけの場合は[OUTPUT_DATE]、現在日と現在時刻の場合は[OUTPUT_DATE_TIME]を選択すると、自動的に現在日、現在時刻を表示・印刷させることができます。

